„deutsche“ verbreitete Tastaturbelegung

Esc 9		F1 67	F2 68	F3 69	F4 70	F5 71	F6 72	F7 73	F8 74	F9 75	F10 76	F11 95	F12 96
° ¬ ^ ¬ 49	! ¡ 1 ¹ 10	" ⅛ 2 ² 11	§ £ 3 ³ 12	$ ¤ 4 ¼ 13	% ⅜ 5 ½ 14	& ⅝ 6 ¬ 15	/ ⅞ 7 { 16	(™ 8 [17	) ± 9] 18	= ° 0 } 19	? ¿ ß \ 20	` ˏ ´ ˎ 21	rückwärts löschen/ backspace <--- 22
Tab |<--- --->| 23	Q Ω q @ 24	W Ł w ł 25	E € e € 26	R ® r ¶ 27	T Ŧ t ŧ 28	Z ¥ z ← 29	U ↑ u ↓ 30	I ı i → 31	O Ø o ø 32	P Þ p þ 33	Ü ¨ ü ¨ 34	* - + ~ 35	Zeilenende/ return | | | | <- 36
Großbuch-staben/ caps lock V 66	A Æ a æ 38	S § s ß 39	D Đ d ð 40	F ª f đ 41	G N g n 42	H H h h 43	J J j j 44	K & k ĸ 45	L Ł l ł 46	Ö ˝ ö ˝ 47	Ä ^ ä ^ 48	' ` # ` 51	
Umschalt/ shift ^ || 50	> ¦ < | 94	Y < y « 52	X > x » 53	C © c ¢ 54	V ` v “ 55	B ' b ” 56	N N n n 57	M º m µ 58	; × , 59	: ÷ . · 60	_ · - 61	Umschalt/ shift ^ || 62	
Strg/ Ctrl 37	Fenster/ windoof ≈H 115	Alt 64	(Leerzeichen/ space) 65							Alt Gr 113	Fenster/ windoof ≈H 116	Menü/ menu E|\ 117	Strg/ Ctrl 109

106/107	Einfg/Entf	Insert/Delete
97/103	Pos1/Ende	Home/End
99/106	Bild↑/Bild↓	Prior/Next
98/104	↑/↓	up/down
100/102	←/→	left/right